

Versionsübersicht GEMÜ 1436 cPos

Die folgende Tabelle ermöglicht die Identifikation des zu verwendenden Dokumentenstands der Betriebsanleitung des intelligenten Stellungs- und Prozessreglers GEMÜ 1436 cPos abhängig der Firmware-Version des vorliegenden Gerätes.

Des Weiteren ist der Änderungsgrund der jeweiligen Revisionsstände der Firmware ersichtlich.

Die Firmware-Version des Gerätes kann über das Konfigurationsmenü abgerufen werden.

Für die Feldbus-Versionen Profibus DP, DeviceNet und Profinet existieren zusätzlich separate Betriebsanleitungen, worin die spezifischen Eigenschaften enthalten sind. Diese müssen in Kombination mit der angegebenen Standard-Anleitung, welche die grundsätzlichen Bedien- und Installationseigenschaften enthält, verwendet werden.

Firmware-Version	Gültig ab	Version der Betriebsanleitung	Kategorie	Änderung
V 1.5.1.3	20.07.2005	V_1_5_1_3		
V 1.5.1.4	07.10.2005	V_1_5_1_4		
V 1.5.1.5				
V 1.6.2.1	13.06.2006			
V 1.6.2.2	21.08.2006			
V 1.6.2.3	21.08.2006			
V 1.6.2.5	18.09.2006			
V 1.6.3.1	23.10.2006			
V 1.6.3.2	25.10.2006			
V 1.6.3.3	16.11.2006			
V 1.6.3.4	23.11.2006			
V 1.6.3.5	19.12.2006			
V 1.7.1.1	18.01.2007	V_1_7_1_1		
V 1.7.1.3	14.06.2007			
V 1.7.1.4	04.09.2008	V_1_7_1_1 + AddOn V_1_7_1_4		
V 1.7.2.0	23.04.2010	V_1_7_2_0		
V 1.7.2.1	15.06.2010			
V 1.7.2.2	01.10.2010			
V 1.8.0.0	07.08.2009	V_1_7_2_0 + AddOn V_1_8_0_0		
V 1.8.1.0	17.11.2010			
V 2.0.0.0		V_1_7_2_0	Plattformumstellung	
V 2.0.0.1	Mai 2014			
V.2.0.0.2	August 2014		Fehlerbehebung	
V.2.0.2.0	Januar 2015			
V 2.0.2.1	Februar 2015			
V 2.0.2.2	April 2015		Fehlerbehebung	
V 2.0.2.3	September 2015		Verbesserung	– Irrelevante Parameter (z. B "X-Input") bei Feldbusausführungen deaktiviert
V 2.0.3.0	Januar 2016	V_2_0_3_0	Fehlerbehebung & Funktionserweiterung	– Fehler der Parameterkopierfunktion behoben – Fehler "Nolnit" nach manueller Initialisierung behoben – Fehler undefinierter Tag-Nummern Eingabe behoben – Schnellinitialisierungsfunktion implementiert
V 2.0.3.1	Februar 2016		Fehlerbehebung	– Fehler fälschlicher "AirMissing"-Warnungen bei Feldbusausführungen behoben

Firmware-Version	Gültig ab	Version der Betriebsanleitung	Kategorie	Änderung
V 2.0.3.2	Mai 2016		Fehlerbehebung & Diagnoseerweiterung	– Fehler der falschen Betriebsartenanzeige nach Einstellung "TEST" beheben – EEPROM-Fehlermeldung "Intern.Error" implementiert – Anzeige des Analogausgangswertes "Iout" implementiert
V 2.0.3.3	September 2016	V_2_0_3_3	Änderung Fehlermanagement	– Fehlermanagement-Abarbeitung der Feldbusausführungen geändert
V 2.0.3.5	November 2018		Anpassung, Diagnose- und Funktionserweiterung	– Fehlermeldung "Check Add-OnCard" implementiert – Profinet-Einstellungen (IP-Adresse) auf Anwenderebene verschoben – Anpassung an neuen Displaycontroller
V 2.0.3.6	Mai 2019	V_2_0_3_6	Funktionserweiterung	– Profinet-Kommunikationsunterstützung implementiert – Erweiterung "ErrorAction" um Auswahlmöglichkeit "Safe"